SİSMİK UYARI

Mobil Uygulama
Ayrıntılı Kullanım Kılavuzu

Android ve iOS · Sürüm 1.5.40

sismikuyari.com · AGL Sistem
Kasım 2026

İçindekiler

1. Uygulama nedir?
2. Kurulum ve ilk açılış
3. Üyelik ve giriş
4. Ana ekran ve menüler
5. Durum ekranı (bölge seviyesi)
6. Depremler listesi
7. Harita
8. Bölgeler
9. Bildirimler
10. Yan menü araçları
11. Ayarlar
12. Sensör ağı (telefonunuzla sarsıntı algılama)
13. Ücretsiz ve Premium farkı
14. Sık sorulan sorular ve sorun giderme
15. Destek ve iletişim
16. Deprem anında ve hazırlık

1. Uygulama nedir?

Sismik Uyarı, Türkiye genelinde deprem verilerini ve kendi ölçüm istasyonlarımızdan gelen yer altı ölçümlerini tek uygulamada toplar. Son depremleri, bölgenizin sismik durumunu ve ölçümlerde görülen olağan dışı değişimleri size bildirir.

Veri	Kaynak
Son depremler	Kandilli Rasathanesi, AFAD, EMSC (her 2 dakikada güncellenir)
Bölge durumu (risk endeksi)	Sismik Uyarı ölçüm istasyonları + deprem istatistikleri, her sabah güncellenir
Anlık deprem bildirimi	EMSC canlı akışı + sunucu bildirimleri

Önemli: Sismik Uyarı resmi bir erken uyarı kurumu değildir; ölçüm bildirimi yapar. Acil durumlarda AFAD 122 ve 112'yi arayın.

2. Kurulum ve ilk açılış

Uygulamayı indirme

- Android: Google Play Store'da “Sismik Uyarı” arayın ve Yükle'ye dokunun.
- iPhone: App Store'da “Sismik Uyarı” arayın ve Al'a dokunun.


İlk açılışta verilecek izinler

İzin	Neden gerekli?
Bildirim	Deprem ve bölge uyarılarını alabilmeniz için. Verilmezse hiçbir uyarı gelmez.
Konum	Size yakın depremleri ve bulunduğunuz bölgenin durumunu gösterebilmek için.
Pil kısıtlaması muafiyeti (Android)	Telefon uykudayken de bildirimlerin gecikmeden gelmesi için.
Hareket / ivme sensörü	İsteğe bağlı: sensör ağına katılıp sarsıntı algılamaya katkı vermek için.


İpucu: Bir izni yanlışlıkla reddettiyseniz: Telefon Ayarlar > Uygulamalar > Sismik Uyarı > İzinler bölümünden açabilirsiniz.

Uygulamayı güncel tutun

Yeni özellikler ve düzeltmeler güncellemelerle gelir. Play Store / App Store'da “Güncelle” görüyorsanız güncelleyin. Sürümünüzü Ayarlar > Uygulama Versiyonu satırında görebilirsiniz.



İlk açılış tanıtım ekranı



Sensörü Güçlendir izni

3. Üyelik ve giriş

Yeni üyelik

- Yan menüden Giriş Yap'a, ardından Üye Ol'a dokunun.
- Ad soyad, cep telefonu ve şifrenizi girin. Telefonunuza gelen SMS doğrulama kodunu yazın.
- İsterseniz Google veya Apple hesabınızla da giriş yapabilirsiniz.
- Yeni üyelere deneme (trial) süresi tanımlanabilir; bu sürede Premium özellikler açıktır.

Şifremi unuttum

Giriş ekranında Şifremi Unuttum'a dokunun, telefonunuza gelen kodla yeni şifre belirleyin.


> Dikkat: Şifrenizi web sitesinden veya başka bir telefondan değiştirirseniz, güvenlik gereği tüm cihazlardaki oturumlar kapanır. Uygulamada bir kez çıkış yapıp yeniden giriş yapın. Aksi halde Durum ekranı 3 gün önceki raporu gösterir.

Hesabım


Üst menüdeki Hesabım sayfasında üyelik tipinizi (Ücretsiz / Deneme / Premium / Gold), kalan gün sayısını, bildirim tercihlerinizi ve paket yenileme seçeneklerini görürsünüz.

Hesap silme

Ayarlar > Hesabımı Sil. Şifrenizle onaylarsınız; ad, telefon, e-posta, konum ve oturumlarınız kalıcı olarak silinir. Yasal zorunluluk gereği ödeme/fatura kayıtları saklanır. Bu işlem geri alınamaz.



Giriş ekranı



Hesap oluşturma

4. Ana ekran ve menüler


Uygulamada üç menü bölgesi vardır: üst şerit, alt sekmeler ve sol üstteki üç çizgi yan menü.

Üst şerit


Düğme	Ne yapar?
Durum	Bölgenizin sismik durum ekranını açar (bkz. Bölüm 5).
Uyarılar	İstasyon uyarılarını ve son bildirimleri listeler.
EMSC / Kandilli / AFAD	İlgili kurumun resmi son depremler sayfasını tarayıcıda açar.
Hesabım	Üyelik ve bildirim tercihleriniz.

Alt sekmeler


Sekme	Ne yapar?
Web Site	sismikuyari.com bölge raporlarını uygulama içinde açar (grafikler, ayrıntılı açıklamalar).
Harita	Depremleri harita üzerinde gösterir.
Depremler	Son depremler listesi ve yakınınızdaki depremlerin yapay zekâ özeti.
Bölgeler	İzlenen tüm bölgelerin listesi ve seviyeleri.
Bildirimler	Size gelen tüm bildirimlerin geçmişi (tam metinleriyle).
Ayarlar	Bildirim, konum, dil ve hesap ayarları.



Yan menü (üst kısım)



Yan menü (alt kısım)



Üst şerit: Uyarılar

5. Durum ekranı (bölge seviyesi)

Durum ekranı, bulunduğunuz veya seçtiğiniz bölgenin risk endeksini (0–100) bir gösterge ve renkle gösterir. Endeks, istasyon ölçümlerindeki sapmalar ve bölgedeki deprem istatistiklerinden her sabah hesaplanır.

Seviye	Endeks · Anlamı
Normal	0–24 · Ölçümler olağan seyrinde.
İzleme	25–49 · Hafif hareketlilik, rutin izleme.
Dikkat	50–69 · Birden fazla ölçümde sapma var, takipte.
Artmış Aktivite	70–79 · Ölçümlerde artan sapma izleniyor.
Yüksek Aktivite	80–100 · Ölçümlerde belirgin ve yaygın sapma var.


Ekranda neler var?

- Gösterge: bugünkü endeks ve seviye adı.
- Çizgi grafik: son günlerin endeks değişimi; dünle farkı görürsünüz.
- Bölge seç: konumunuz dışındaki bir bölgeye bakmak için bölge adına dokunun.
- Tarih: raporun hangi güne ait olduğu ekranda yazar.

Ana ekran bileşeni (widget)

Durum göstergesini telefonunuzun ana ekranına ekleyebilirsiniz: Durum ekranındaki Widget ekle seçeneği veya telefonun ana ekranında boş yere uzun basıp Widget'lar > Sismik Uyarı.


> Tarih neden 3 gün önceyi gösteriyor? Ücretsiz üyeler ve giriş yapmamış kullanıcılar raporu 3 gün gecikmeli görür. Premium üyeyseniz ve yine eski tarih görüyorsanız oturumunuz düşmüştür: Hesabım'dan çıkış yapıp tekrar giriş yapın.



Durum ekranı (ücretsiz: arşiv tarihi)



“Bu sayı ne?” açıklaması


20:28
Bölge seç
İl veya fay adı ara
Konumumu kullan
Bana en yakın bölgeyi göster
Adana
Çukurova/DAF
Adiyaman
DAF
Afyon
Akşehir Fayı
Agri
Çaldıran
Aksaray
Tuz Gölü
Amasya
Amasya
Ankara
Antalya
Ege yayı
Ardahan

Bölge seç

6. Depremler listesi

- Kandilli, AFAD ve EMSC'den gelen depremler tek listede, aynı deprem tekrar edilmeden gösterilir.
- Liste her 2 dakikada kendiliğinden yenilenir; aşağı çekerek elle yenileyebilirsiniz.
- Bir depreme dokunursanız ayrıntı (büyüklük, derinlik, yer, size uzaklık, harita) açılır.
- Üstteki AI özeti kartı, yakınınızdaki son depremleri kısaca yorumlar.


Renk	Büyüklük
Kırmızı	5,0 ve üzeri
Turuncu	4,0 – 4,9
Kehribar	3,0 – 3,9
Mavi	3,0'ın altı

7. Harita


- Depremler büyüklüğe göre farklı boyut ve renkte işaretlenir; konumunuz mavi noktayla görünür.
- İki parmakla yakınlaştırıp uzaklaştırabilir, bir işarete dokunup ayrıntısını görebilirsiniz.
- Bir bölge bildirimi aldığınızda, bildirime dokununca harita o bölgenin çevresini (yaklaşık 100 km daire) ve size uzaklığını gösterir.

8. Bölgeler

- Sismik Uyarı'nın izlediği tüm bölgeler seviye rengiyle listelenir.
- Bir bölgeye dokunursanız o bölgenin günlük raporu, grafikleri ve son depremleri açılır.
- Premium üyeler bugünkü değerleri, ücretsiz üyeler 3 gün önceki değerleri görür.



Depremler listesi



Bölgeler



Web Site sekmesi

9. Bildirimler

Uygulama size farklı türde bildirimler gönderir. Hepsi Bildirimler sekmesinde tam metniyle saklanır.

Bildirim türü	Ne zaman gelir?
Anlık deprem bildirimi	Ayarladığınız eşiğin üzerindeki depremler olduğunda. Büyük depremlerde siren sesiyle gelir.
Günlük sismik durum raporu	Her sabah; bölgenizin endeksi, dünle farkı, çevre bölgelerin durumu.
Bölge seviye bildirimi (Premium)	Takip ettiğiniz bölgenin seviyesi değiştiğinde (ör. İzleme → Dikkat).
Bölgesel hareketlilik bildirimi	Bir bölgede kısa sürede çok sayıda deprem olduğunda; haritada daire ile gösterilir.
İstasyon / ölçüm uyarısı	İstasyon ölçümlerinde belirgin, olağan dışı bir değişim görüldüğünde.
Duyurular	Uygulama güncellemesi, üyelik ve önemli bilgilendirmeler.

Bildirim gelmiyorsa: 1) Telefon ayarlarında Sismik Uyarı bildirimleri açık mı? 2) Android'de pil kısıtlaması kaldırıldı mı (Ayarlar > Sensörü Güçlendir)? 3) Rahatsız Etmeyin modu açık mı? 4) Uygulama güncel mi? 5) Giriş yapılı mı?

Siren sesi

Siren, telefon sessizdeyken de duyulabilecek şekilde alarm sesi kanalından çalar. Sesli uyarıyı ve sesli okumayı (TTS) Ayarlar'dan açıp kapatabilirsiniz.




Bildirimler ve geçmiş


10. Yan menü araçları

Sol üstteki üç çizgi simgesine dokunarak açılır. P işaretli araçlar Premium üyelere açıktır.


Araç	Ne işe yarar?
Trend Analizi (P)	Bölgenizde deprem sıklığının artıp azaldığını; günlük sayı grafiği ve yorumla gösterir.
Risk Raporu (P)	Konumunuza göre en yakın fay hattı mesafesi ve bölgesel deprem istatistikleri.
Artçı Deprem Tahmini (P)	Büyük bir depremden sonra artçı sarsıntıların istatistiksel olarak nasıl azalacağını gösterir.
Olasılık Hesaplama (P)	Geçmiş depremlere göre bölgede belirli büyüklükte deprem görülme olasılığı (istatistik model).
Mesajlar	Sismik Uyarı ekibiyle ve topluluk sohbetleriyle yazışma.
AI Deprem Asistanı (P)	Deprem, güvenlik ve hazırlık hakkında yazılı veya sesli soru sorabilirsiniz.
Bina Hasar Tespiti (P)	Bina fotoğrafı çekin; yapay zekâ olası hasar tipini ve önerileri yazar. Uzman incelemesinin yerini tutmaz.
Topluluk Bildirimi	“Hissettiniz mi?” — sarsıntıyı hissettiyseniz bildirin, diğer kullanıcıların bildirimlerini görün.
Aile Güvenlik Planı (P)	Aile toplanma noktası, iletişim kişileri ve görev dağılımını kaydedin.
Acil Durum Rehberi	Deprem öncesi, anı ve sonrası yapılacaklar, acil numaralar.
Kullanıcı Rehberi	Uygulama içi kısa yardım.
Premium Abonelik	Paketleri görme ve satın alma.



Topluluk Bildirimi (Hissettiniz mi?)



Acil Durum Rehberi



Premium özellik kilidi

11. Ayarlar


Ayar	Açıklama
Deprem Bildirimleri	Bildirimleri tamamen açar/kapatır.
Minimum Deprem Büyüklüğü	Bu değerin altındaki depremler listede ve bildirimde gösterilmez.
Maksimum Mesafe	Yalnızca belirlediğiniz km içindeki depremler gösterilir (“Tümü” seçilebilir).
Anlık Bildirim Eşiği	Bu büyüklük ve üzerindeki depremler anında bildirilir.
Sesli uyarı / Sesli okuma	Siren ve bildirim metninin sesli okunmasını açar/kapatır.
Bölge seviye bildirimi (P)	Her değişimde / belirli yüzde aşılınca / düşüşte de bildir seçenekleri.
Konum İzni / Servisi	Konum durumunu gösterir, izin vermenizi sağlar.
Sensörü Güçlendir	Pil kısıtlamasını kaldırır; sensör ve bildirimler 7/24 çalışır.
Uygulama Dili	Türkçe / English / Otomatik.
Deprem Verileri	Kandilli, AFAD bağlantıları.
Destek	Müşteri Destek Hattı, WhatsApp Destek, Canlı Destek (Premium).
Ayarları Sıfırla	Tüm ayarları varsayılana döndürür.
Logları Gör / Temizle	Teknik destek için uygulama kayıtları.
Çıkış Yap / Hesabımı Sil	Oturumu kapatır / hesabı kalıcı siler.

12. Sensör ağı

Telefonunuzdaki ivme sensörü sarsıntıyı algılayabilir. Aynı bölgede birçok telefon aynı anda sarsıntı algılarsa bu bir deprem işareti olarak değerlendirilir.

- Android: Ayarlar > Sensörü Güçlendir → pil izni verin. Sensör arka planda çalışır.
- iPhone: Ayarlar > Sensör ağına katıl (şarjdayken) → Katıl. Telefon şarjda ve kullanılmıyorken ölçer; konum iznini “Her zaman” yapın.

Telefon sensörü profesyonel sismometrenin yerini tutmaz; katkınız ağın genelini güçlendirir.




Ayarlar

13. Ücretsiz ve Premium farkı

Özellik	Ücretsiz	Premium / Gold / Deneme
Son depremler, harita	Var	Var
Durum ekranı ve bölge raporları	3 gün gecikmeli	Bugünkü rapor
Anlık deprem bildirimi, siren, sesli okuma	—	Var
Günlük sismik durum raporu (bildirim/WhatsApp)	—	Var
Bölge seviye bildirimi	—	Var
Trend, Risk Raporu, Artçı, AI Asistan, Bina Hasar, Aile Planı	—	Var
Canlı destek	—	Var

Paketleri ve güncel fiyatları Yan menü > Premium Abonelik veya Hesabım sayfasında görebilirsiniz. Ödeme Google Play / App Store üzerinden ya da sismikuyari.com'dan yapılabilir.

> Web sitesinden aldığınız üyelik uygulamada da geçerlidir; aynı telefon numarasıyla giriş yapmanız yeterlidir.



Premium Abonelik sayfası



Ücretsiz / Premium karşılaştırma

14. Sık sorulan sorular ve sorun giderme

Sorun	Çözüm
Durum ekranı 3 gün önceki tarihi gösteriyor (Premium üyeyim).	Oturumunuz düşmüş. Hesabım → Çıkış Yap → tekrar Giriş Yap. Uygulamayı da güncelleyin.
Bildirim gelmiyor.	Bildirim izni, pil kısıtlaması (Sensörü Güçlendir), Rahatsız Etmeyin modu, giriş durumu ve uygulama sürümünü kontrol edin.
Siren çalmadı.	Ayarlar'da sesli uyarı açık mı, deprem anlık bildirim eşiğinin üstünde mi kontrol edin.
Yakınımdaki depremler görünmüyor.	Konum izni verin; Maksimum Mesafe ve Minimum Büyüklük ayarlarını kontrol edin.
Premium aldım ama özellikler kilitli.	Çıkış yapıp tekrar giriş yapın. Düzelmezse WhatsApp destek hattına yazın.
Şifremi değiştirdim, uygulama eski bilgiyi gösteriyor.	Şifre değişince tüm oturumlar kapanır; uygulamada yeniden giriş yapın.
Aynı depremi iki kez görüyorum.	Farklı kurumlar aynı depremi farklı büyüklükle verebilir; uygulama çoğunu birleştirir.
Telefon değiştirdim.	Yeni telefonda aynı numarayla giriş yapın; üyeliğiniz aynen devam eder.

15. Destek ve iletişim

Kanal	Bilgi
WhatsApp Destek	0532 376 15 64 (Ayarlar > WhatsApp Destek)
Canlı Destek	Premium üyelere özel, uygulama içinden
Web	www.sismikuyari.com

Destek isterken telefon modelinizi, uygulama sürümünüzü ve mümkünse ekran görüntüsünü gönderirseniz sorununuzu daha hızlı çözeriz.

16. Deprem anında ve hazırlık

Deprem anında

- ÇÖK – KAPAN – TUTUN: Sağlam bir masanın altına girin, başınızı ve boynunuzu koruyun.
- Pencere, cam ve devrilebilecek eşyalardan uzak durun. Merdiven ve asansör kullanmayın.
- Dışarıdaysanız bina, direk ve ağaçlardan uzak açık alana geçin.
- Araçtaysanız güvenli bir yerde durun, köprü ve üst geçit altında beklemeyin.

Deprem çantası

- Kişi başı 3 günlük su, konserve yiyecek ve açacak
- El feneri, yedek pil, powerbank ve şarj kablosu
- İlk yardım çantası, düdük, battaniye
- Kimlik fotokopileri, bir miktar nakit, ilaçlar

Acil numara	
AFAD	122
Acil Çağrı	112

Sismik Uyarı resmi bir erken uyarı kurumu değildir; ölçüm bildirimi yapar. Resmi açıklamalar için AFAD ve Kandilli'yi takip edin.